



SELEÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO

Antes de utilizar um código de recolhimento, as Unidades Gestoras deverão **obrigatoriamente** selecioná-lo e informar alguns parâmetros. Caso a Unidade Gestora (UG) não selecione/parametrize o código, não será possível o recolhimento por meio dele.

Para selecionar e parametrizar um código de recolhimento, o usuário deverá adotar os procedimentos descritos a seguir.

1. Acesse a transação >ATUCODGR.

```
__ SIAFI2021 (SISTEMA DE ADM.FINANCEIRA) _____
00/00/0000 00:00                                USUARIO: XXXXXXXX

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )  ADMINISTRA      ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( _ )  CI              CENTRO DE INFORMACAO
( _ )  CONFORM         CONFORMIDADE
( _ )  CONTABIL        CONTABIL
( _ )  CPR             CONTAS A PAGAR E A RECEBER
( _ )  DEPCTU          DEPOSITO CONTA UNICA
( _ )  DIVIDA          DIVIDA PUBLICA
( _ )  DOCUMENTO       DOCUMENTOS DO SIAFI
( _ )  ESTMUN          ESTADOS E MUNICIPIOS
( _ )  HAVERES         HAVERES

                                                    CONTINUA

COMANDO:>ATUCODGR_____
PF3=SAI    PF8=AVANCA
```

2. Digite no campo **CODIGO RECOLHIMENTO** o código a ser selecionado (sem o dígito verificador) e tecla **F5** (SELECIONA CODIGO).

```
__ SIAFI2021-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR) _____
00/00/00 00:00                                USUARIO : XXXXXXXXX

UG/GESTAO      : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000          CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=COPIA  PF5=SELECIONA CODIGO
```

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: geare.cgtes@tesouro.gov.br.



3. Será apresentada a tela de parametrização, conforme abaixo:

```
__ SIAFI2021-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)_____  
00/00/00 00:00                                USUARIO : XXXXXXXXX  
  
UG/GESTAO          : 000000 / 00000  
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000          CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: _____  
  
UG/GESTAO : 000000 / 00000  
  
CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO  
  
OPERACAO    MEIO DE      GRU    PAGAMENTO CAMPO  USO SOMENTE  
            IMPRESSAO  DEPOSITO  CHEQUE  OBRIG  INTRA-SIAFI  
  
    I        - - -        -        -        - -        -  
  
MOTIVO:  
_____  
_____  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

4. O campo **OPERACAO** indica se o código será incluído, alterado, excluído ou reincluído.

```
__ SIAFI2021-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)_____  
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO  
  
UG/GESTAO          : 000000 / 00000  
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000          CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: _____  
  
UG/GESTAO : 000000 / 00000  
  
CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO  
  
OPERACAO    MEIO DE      GRU    PAGAMENTO CAMPO  USO SOMENTE  
            IMPRESSAO  DEPOSITO  CHEQUE  OBRIG  INTRA-SIAFI  
  
    I        - - -        -        -        - -        -  
  
MOTIVO:  
_____  
_____  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```



Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- Para códigos ainda não parametrizados, esse campo virá preenchido com **I** (inclusão);
- Para códigos já parametrizados, o usuário deverá preencher com **A**, para alteração dos parâmetros, ou **E**, para exclusão da parametrização;
- Para um código cuja parametrização foi excluída, esse campo virá preenchido com **R** (reinclusão). Neste caso, o usuário não poderá alterar os parâmetros antes de sua reinclusão. Tecla **Enter** e confirme. Para alterar os parâmetros reincluídos, recomece a partir do item 1.

5. O campo **MEIO DE IMPRESSÃO** indica por quais meios a GRU poderá ser impressa.

```
____ SIAFI2021-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)____
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO          : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000          CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: _____

UG/GESTAO : 000000 / 00000

CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO

OPERACAO    MEIO DE GRU PAGAMENTO CAMPO USO SOMENTE
            IMPRESSAO DEPOSITO CHEQUE OBRIG INTRA-SIAFI
            I      - - -      -      -      -      -

MOTIVO:
____
____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- **1**, para impressão da GRU no sítio do Tesouro Nacional (válida somente para GRU Simples e Judicial);
- **2**, para impressão da GRU por meio do Aplicativo Local fornecido pelo Tesouro Nacional (válida somente para GRU Simples e Judicial);
- **3**, para impressão da GRU em sítio próprio do órgão ou para opções não impressas.



Neste campo, poderão ser escolhidos 1, 2 ou 3 meios de impressão, ou seja, as opções são cumulativas. São possíveis as seguintes escolhas: somente 1; somente 2; somente 3; 1 e 2; 1 e 3; 2 e 3; 1, 2 e 3.

Nos códigos do tipo 5xxxx-x ou 7xxxx-x (Intra SIAFI), a opção 3 virá automaticamente preenchida, ou seja, não podem ser impressos uma vez que as GRUs são geradas no SIAFI Web.

6. O campo **GRU DEPOSITO** indica se o recolhimento pode ser feito por meio de depósito (sem guia impressa).

```
__ SIAFI2021-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR) _____
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO          : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000          CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: _____

UG/GESTAO : 000000 / 00000

CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO

OPERACAO    MEIO DE      GRU    PAGAMENTO CAMPO  USO SOMENTE
            IMPRESSAO  DEPOSITO  CHEQUE  OBRIG   INTRA-SIAFI
I           - - -      -        -      - -      -

MOTIVO:
_____
_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- N (não), para não permitir pagamento por meio de depósito;
- S (sim), para permitir pagamento por meio de depósito.

A GRU DEPÓSITO não possui o campo “Número de Referência”, nem valores de acréscimos e deduções.



Nos códigos do tipo 5xxxx-x ou 7xxxx-x (Intra SIAFI), a opção N (Não) virá automaticamente preenchida, ou seja, não podem ser pagos via depósito uma vez que os recursos não transitam pela rede bancária.

7. O campo **PAGAMENTO CHEQUE** informa se o pagamento poderá ou não ser realizado por meio de cheque.

```
__ SIAFI2021-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR) ____  
00/00/00 00:00 USUARIO : USUARIO  
  
UG/GESTAO : 000000 / 00000  
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000 CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: ____  
  
UG/GESTAO : 000000 / 00000  
CODIGO : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO  
  
OPERACAO MEIO DE GRU PAGAMENTO CAMPO USO SOMENTE  
IMPRESSAO DEPOSITO CHEQUE OBRIG INTRA-SIAFI  
I - - - - - - -  
  
MOTIVO:  
_____  
_____  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Esta restrição só se aplica à **GRU Simples**.

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- N (Não), para gerar um aviso na GRU para não receber em cheque;
- S (Sim), para autorizar o pagamento com cheque.

Nos códigos do tipo 5xxxx-x ou 7xxxx-x (Intra SIAFI), a opção N (Não) virá automaticamente preenchida, ou seja, não podem ser pagos com cheque uma vez que os recursos não transitam pela rede bancária.



8. O campo **CAMPO OBRIG** estabelece a obrigatoriedade do preenchimento dos campos **Número de Referência** e **Recolhedor**.

```
__ SIAFI0000-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR) _____
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO          : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000          CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: _____

UG/GESTAO : 000000 / 00000

CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO

OPERACAO    MEIO DE      GRU    PAGAMENTO CAMPO  USO SOMENTE
            IMPRESSAO  DEPOSITO  CHEQUE  OBRIG  INTRA-SIAFI
      I      - - -      -      -      - - -      -

MOTIVO:
_____  

_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- **1**, para tornar obrigatório o preenchimento do campo **NUMERO DE REFERENCIA**;
- **2**, para tornar obrigatório o preenchimento do campo **RECOLHEDOR**.

Neste campo, as opções são cumulativas, ou seja, são possíveis as seguintes escolhas: somente **1**; somente **2**; **1 e 2**.



9. O campo **USO SOMENTE INTRA-SIAFI** indica se o código será utilizado somente para GRU intra Siafi.

```
__ SIAFI0000-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR) ____  
00/00/00 00:00 USUARIO : USUARIO  
  
UG/GESTAO : 000000 / 00000  
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000 CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: ____  
  
UG/GESTAO : 000000 / 00000  
CODIGO : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO  
  
OPERACAO MEIO DE GRU PAGAMENTO CAMPO USO SOMENTE  
IMPRESSAO DEPOSITO CHEQUE OBRIG INTRA-SIAFI  
I - - - - - - -  
  
MOTIVO:  
_____  
_____  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- **N** (Não – Rede Bancária e Intra-Siafi), para permitir a arrecadação pela rede bancária;
- **S** (Sim – Somente GRU Intra-Siafi), para **não** permitir a arrecadação pela rede bancária.

Nos códigos do tipo **5xxxx-x** ou **7xxxx-x**, a opção **S** (Sim) virá automaticamente preenchida, ou seja, devem ter somente utilização intra-Siafi.



10. Para finalizar o procedimento, preencha o campo **MOTIVO** e tecla **Enter**.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. A parametrização também poderá ser efetuada por meio da transação >**CONCODGR**, conforme procedimento a seguir:
 - 1.1. Acesse a transação >**CONCODGR**;
 - 1.2. Informe o código a ser parametrizado no campo **CODIGO RECOLHIMENTO** ou tecla **Enter** para listar todos os códigos e posicione o cursor no código desejado;
 - 1.3. Tecla **F2** (DETALHA);
 - 1.4. Tecla **F5** (SELECIONA CODIGO).
 - 1.5. Siga os passos a partir do item 3.
2. Feita a parametrização, o código de recolhimento estará disponível para uso no sítio do Tesouro Nacional ou no Aplicativo Local somente **no dia seguinte**. Para uso Intra-Siafi, a disponibilização é imediata. É importante lembrar que, para a utilização no Aplicativo Local, será necessário atualizar o pacote de dados para que as atualizações sejam realizadas.
3. Para consultar os códigos parametrizados, acesse a transação >**CONCODGR**, informe a Unidade Gestora e a Gestão e tecla **F5** (COD.SELECIONADOS).
4. Para visualizar os detalhes dos códigos parametrizados, posicione o cursor no código desejado e tecla **F2** (DETALHA PARAMETROS).
5. Para atualizar os parâmetros, na tela de detalhamento do código parametrizado, tecla **F4** (ATUALIZA PARAMETROS) e siga as orientações do item 1.